# "TEKNOPLAT"

# Manual Sistem Pengenalan Otomatis Plat Nomor Dengan Metode YOLO & EasyOCR



# Penyusun:

5200411389 Fahri Putra Herlambang

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2023/2024

# Daftar Isi

Daftar Isi		i
Daftar Ga	mbar	i
Bagian 1 I	Pengenalan Antar Muka Sistem ANPR	1
1.1	Halaman Awal Upload Image	1
1.1.1	Tampilan Antar Muka Halaman Awal Upload Image	1
1.1.2	Potongan Kode Program Halaman Beranda / Upload Image	2
1.1.3	Potongan Kode Fungsi Create	3
1.2	Halaman Database	3
1.2.1	Tampilan Antar Muka Halaman Database	3
1.2.2	Potongan Kode Program Halaman Database	5
1.2.3	Potongan Kode Fungsi Database Read, Update, Delete	7
1.3	Halaman Training & Testing	7
1.3.1	Tampilan Antar Muka Halaman Training & Testing	8
1.3.2	Potongan Kode Program Halaman Training & Testing	11
1.3.3	Potongan Kode Program Training & Testing Google Collab	12
1.4	Halaman <i>Predict</i>	12
1.4.1	Tampilan Antar Muka Halaman Predict	13
1.4.2	Potongan Kode Program Halaman Predict	14
1.4.3	Potongan Kode Program Fungsi Predict	15
1.5	Halaman ANPR	18
1.5.1	Tampilan Antar Muka Halaman ANPR	18
1.5.2	Potongan Kode Program Halaman ANPR	20
1.5.3	Potongan Kode Program Fungsi ANPR	21
Bagian 2 I	Bagian 2 Manual Penggunaan Sistem	
2.1	Step by step Proses Pelatihan YoloV5	23
2.2	Step by step Proses Pengujian Deteksi Plat Nomor (Satu File)	28
2.3	Step by step Proses Pengujian Deteksi Plat Nomor (Multiple File)	32
2.4	Sten by sten Proses Instalasi Program	36

# **Daftar Gambar**

Gambar 1. 1 Tampilan Halaman Upload Image	1
Gambar 1. 2 Tampilan Halaman Ketika Upload Gambar	2
Gambar 1. 3 Tampilan Halaman Database Bagian Awal	3
Gambar 1. 4 Tampilan Halaman Database Bagian Tengah	4
Gambar 1. 5 Tampilan Halaman Database Bagian Bawah	4
Gambar 1. 6 Tampilan Awal Halaman Google Collab	8
Gambar 1. 7 Tampilan Google Collab Ketika Training	9
Gambar 1. 8 Tampilan Arsitektur Yolov5	9
Gambar 1. 9 Tampilan Metriks Pelatihan Yolov5	10
Gambar 1. 10 Tampilan Google Collab Ketika Testing	10
Gambar 1. 11 Tampilan Google Collab Hasil Testing	11
Gambar 1. 12 Tampilan Awal Halaman Predict	13
Gambar 1. 13 Tampilan Ketika Melakukan Prediksi	13
Gambar 1. 14 Tampilan Hasil Prediksi	14
Gambar 1. 15 Tampilan Awal Halaman ANPR	18
Gambar 1. 16 Tampilan Ketika Melakukan ANPR	19
Gambar 1. 17 Tampilan Hasil Prediksi ANPR	19


# Bagian 1

# Pengenalan Antar Muka Sistem ANPR


# 1.1 Halaman Awal Upload Image

Halaman awal adalah halaman yang pertama kali muncul saat pengguna menggunakan sistem. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk berpindah halaman menggunakan 5 menu yang tersedia pada bagian samping yaitu: Upload Image, Database, Training & Testing, Predict, dan ANPR. Menu "Upload Image" digunakan untuk menampilkan halaman awal dan digunakan sebagai tempat untuk mengupload gambar pada database. Sedangkan detil untuk keempat menu lainnya akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

## 1.1.1 Tampilan Antar Muka Halaman Awal Upload Image



Gambar 1. 1 Tampilan Halaman Upload Image



Gambar 1. 2 Tampilan Halaman Ketika Upload Gambar

#### 1.1.2 Potongan Kode Program Halaman Beranda / Upload Image

```
if selected == "Upload Image":
  #title center
  st.markdown("<h1 style='text-align: center; color: White;'>ANPR Yolo5 &
EasyOCR</h1>", unsafe_allow_html=True)
  st.title('ANPR Database Operations')
  st.write('Upload images to perform ANPR on them.')
  uploaded_file = st.file_uploader("Choose an image...", type=["jpg", "jpeg", "png"])
  if uploaded_file is not None:
    image = Image.open(uploaded_file)
    #resize image
    # image = image.resize((720, 720))
    path_image= "./DATASET_PLAT_389/"
    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
       st.empty()
    with col2:
       st.image(image, caption="Uploaded Image", use_column_width=True)
       selected_folder = st.selectbox("Pilih Folder", ['K1', 'K2', 'K3', 'K4'])
      name_img = st.text_input("Filename (TANPA EKSTENSI)",
value=uploaded_file.name)
       class_img = st.text_input("Kelas", value=selected_folder)
      if st.button("Upload"):
         with st.spinner("Uploading..."):
           db = connect_db()
           db.create_record(path_image,selected_folder,name_img,class_img)
           image.save(os.path.join(path_image, selected_folder, name_img))
           st.success(f"Image Uploaded successfully to
{path image}/{selected_folder}/{name_img}!")
    with col3:
       st emptv()
```

## 1.1.3 Potongan Kode Fungsi Create

```
def create_record(self,path, folder, filename, class_name):
    sql = "INSERT INTO `image_dataset` (`path`, `folder`, `filename`, `class`)

VALUES (%s, %s, %s, %s)"


val = (path,folder, filename, class_name)
    self.cursor.execute(sql, val)
    self.connection.commit()
    st.success("Record inserted successfully.")
```

#### 1.2 Halaman Database


Halaman Database adalah halaman yang digunakan untuk melihat seluruh data citra kendaraan. Halaman ini memuat tabel yang terdiri dari 4 kolom yaitu: "Filename", dan "Format".

Pada halaman ini pengguna dapat melihat berapa jumlah data, lalu pengguna juga dapat melihat proporsi data pada setiap folder yang ada. Kemudian pada halaman ini juga menampilkan setiap gambar yang ada pada database. Dengan mengubah folder dan halaman pengguna dapat mencari gambar secara spesifik


#### 1.2.1 Tampilan Antar Muka Halaman Database



Gambar 1. 3 Tampilan Halaman Database Bagian Awal



Gambar 1. 4 Tampilan Halaman Database Bagian Tengah



Gambar 1.5 Tampilan Halaman Database Bagian Bawah

#### 1.2.2 Potongan Kode Program Halaman Database

```
if selected = "Database":
  #title center
  st.markdown("<h1 style='text-align: center; color: White;'>ANPR Yolo5 &
EasyOCR</h1>", unsafe_allow_html=True)
  st.title('ANPR Database Operations')
  st.write("Perform CRUD operations on the database.")
  # Folders to search for .IPG files
  folders = ['K1', 'K2', 'K3', 'K4']
  # Count image files in each folder
  folder_counts = {}
  total count = 0
  for folder in folders:
    count = count_image_files(folder)
    folder_counts[folder] = count
    total_count += count
  # Create a DataFrame with folder counts
  df = pd.DataFrame(list(folder_counts.items()), columns=['Folder', 'File Count'])
  # Add total count
  df.loc[len(df.index)] = ['Total', total_count]
  st.table(df)
  st.subheader("Update and Delete Dataset Images")
  # Show a selectbox to choose the folder
  update_delete_folder = st.selectbox("Choose folder to Update or Delete", ['K1', 'K2',
'K3', 'K4'])
  folder_path_for_update_delete = get_folder_path(update_delete_folder)
  # Menyertakan valid_image_extensions untuk mendapatkan daftar file gambar
  valid_image_extensions = ['.jpg', '.jpeg', '.png']
  all_image_files = [file for file in os.listdir(folder_path_for_update_delete) if
os.path.isfile(os.path.join(folder_path_for_update_delete, file)) and
any(file.lower().endswith(ext) for ext in valid_image_extensions)]
  # Pilihan gambar untuk update atau delete
  page_number = st.number_input("Section", min_value=1,
max_value=(len(all_image_files) // 20) + 1, value=1, step=1)
  start_index = (page_number - 1) * 20
  end_index = min(page_number * 20, len(all_image_files))
```

```
# Organize images into rows of five
  rows_of_images = [all_image_files[i:i+5] for i in range(start_index, end_index, 5)]
  # Display each row of images
  for row_images in rows_of_images:
    st.image([os.path.join(folder_path_for_update_delete, image) for image in
row_images], width=250, caption=row_images)
  table_data = {"Filename": [file.split(".")[0] for file in
all image files[start index:end index]],
          "Format": [file.split(".")[-1] for file in
all_image_files[start_index:end_index]]}
  # Tampilkan data Filename dan format dalam tabel dengan indeks dimulai dari 1
  st.table(pd.DataFrame(table_data).reset_index(drop=True))
  col1, col2 = st.columns(2)
  with col1:
    st.subheader("Update Image")
    # Pilih gambar untuk diupdate
    selected_image_for_update = st.selectbox("Pick image to be updated",
table_data["Filename"])
    if selected_image_for_update is not None:
      db = connect_db()
      #read record if exist and get ID
      get_id = db.read_record(selected_image_for_update)
    # Form untuk mengupdate Filename
    new_file_name = st.text_input("New Filename (Without Extention)",
selected_image_for_update)
    # Show a selectbox to choose the folder
    new_class = st.selectbox("Choose folder to Update", ['K1', 'K2', 'K3', 'K4'],
index=folders.index(update_delete_folder))
    # Tampilkan tombol update
    update_button = st.button("Update")
    if update_button:
      if get_id is not None:
         db.update_record(get_id[0],new_file_name,new_class)
      # Lakukan pembaruan Filename
      old_file_path = os.path.join(folder_path_for_update_delete,
f"{selected_image_for_update}.jpg")
      path_image= "./DATASET_PLAT_389/"
      new_file_path = os.path.join(path_image, new_class, f"{new_file_name}.jpg")
```

```
os.rename(old_file_path, new_file_path)
st.success(f"Image Name {selected_image_for_update} updated to {new_file_name}.jpg")
```

# 1.2.3 Potongan Kode Fungsi Database Read, Update, Delete

```
def read_record(self, filename):
    sql = "SELECT * FROM 'image_dataset' WHERE 'filename' = %s LIMIT 1"
    self.cursor.execute(sql, (filename,))
    record = self.cursor.fetchone()
    return record
  def update_record(self, id, new_filename, new_class_name):
    sql = "UPDATE 'image dataset' SET 'folder' = %s, 'filename' = %s, 'class' = %s
WHERE 'id' = %s LIMIT 1"
    val = (new_class_name,new_filename, new_class_name, id)
    self.cursor.execute(sql, val)
    self.connection.commit()
    st.success("Record updated successfully.")
  def delete_record(self, id):
    sql = "DELETE FROM 'image_dataset' WHERE 'id' = %s LIMIT 1"
    self.cursor.execute(sql, (id,))
    self.connection.commit()
    st.success("Record deleted successfully.")
```


# 1.3 Halaman Training & Testing

Halaman *Training & Testing* dapat diakses oleh pengguna dengan memilih menu "*Training & Testing*". Halaman ini digunakan untuk menjalankan tahap pelatihan pada Yolov5 yang akan digunakan untuk melakukan pengenalan model plat nomor kendaraan. Sebelum memulai pelatihan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna antara lain: apakah data sudah dilakukan pelabelan/anotasi, dan beberapa hyperparameter seperti Epoch & Batch. Nilai pada epoch menunjukkan maksimum epoch yang akan dijalankan selama tahap pelatihan. Nilai batch menunjukkan jumlah citra yang akan diinputkan sebagai citra latih dalaam satu kali step pelatihan.


Selain memiliki isian hyperparameter, halaman ini juga memiliki 2 tombol dengan label "Setup Environment Local" dan "Open Collab" yang masing masing digunakan untuk melakukan pelatihan dan pengujian. Tombol "Setup Environment

Local" digunakan untuk mempersiapkan device secara local agar dapat melakukan prediksi/deteksi plat nomor, kemudian "Open Collab" digunakan untuk membuka google collab yang digunakan sebagai media training. Sebagai luaran dari halaman ini, 3 grafik akan muncul setelah proses pelatihan selesai yang akan ditampilkan pada Tensorboard. Grafik ini masing-masing adalah grafik F1-Score dan PRCurve. Pengguna juga dapat melihat ringkasan arsitektur Yolo pada saat Training dan Log Pelatihan pada Tensorboard.

## 1.3.1 Tampilan Antar Muka Halaman Training & Testing



Gambar 1.1 Tampilan Awal Halaman Pelatihan




Gambar 1. 6 Tampilan Awal Halaman Google Collab

Gambar 1. 7 Tampilan Google Collab Ketika Training

```
Training & Testing & Test
```


Gambar 1. 8 Tampilan Arsitektur Yolov5



Gambar 1. 9 Tampilan Metriks Pelatihan Yolov5

```
### A Training & Teaching & Comment ### Date | Indicate | Indicat
```

Gambar 1. 10 Tampilan Google Collab Ketika Testing



Gambar 1. 11 Tampilan Google Collab Hasil Testing

## 1.3.2 Potongan Kode Program Halaman Training & Testing

```
if selected == "Training & Testing":
  st.title('Training & Testing Yolo5')
  if 'trainer' not in st.session_state:
    st.session_state.trainer = None
  col1, col2 = st.columns(2)
  with col1:
    st.subheader("Click toSetup Environment Locally")
    st.write("To check Cuda If Available")
    if st.button("Setup Environment Local"):
       if st.session_state.trainer == None:
         st.session_state.trainer = Train()
         st.write(f"Setup complete. Using torch {torch.__version__}}
({torch.cuda.get_device_properties(0).name if torch.cuda.is_available() else
'CPU'})")
       else:
         st.warning("Please Setup Environment Locally.")
  with col2:
    st.subheader("Click to Start Training On Google Collab")
    if st.button("Open Collab"):
       # Link to your Google Colab notebook
       colab link =
"https://colab.research.google.com/drive/1AQkYvTr0JdS_fsCEO120VUbYHon5bBYR?
usp=sharing"
       # Open the link in a new tab when the button is clicked
       webbrowser.open_new_tab(colab_link)
       st.success("Training started. Please check the Colab notebook for progress.")
```

#### 1.3.3 Potongan Kode Program *Training & Testing* Google Collab

!pip install roboflow from roboflow import Roboflow rf = Roboflow(api\_key="2KkH5m1vRk6crjqB6QHj") project = rf.workspace("universitas-teknologi-yogyakarta-luprw").project("anpr-zlpm1") dataset = project.version(1).download("yolov5")

!python train.py --img 416 --batch 16 --epochs 100 --data {dataset.location}/data.yaml --weights yolov5s.pt --cache


!python detect.py --weights runs/train/exp/weights/best.pt --img 416 --conf 0.1 --source {dataset.location}/test/images

#### 1.4 Halaman Predict

Halaman *Predict* adalah halaman yang digunakan untuk melihat proses deteksi plat nomor dan rekognisi plat nomor secara detail. Pada halaman ini pengguna akan melakukan upload gambar yang akan dilakukan prediksi, setelah pengguna melakukan upload gambar maka akan muncul sebuah button "Predict".

Setelah button predict ini ditekan maka akan muncul step-step rekognisi plat nomor step tersebut bermula dari deteksi plat nomor yang dilakukan oleh Yolov5, kemudian dilakukan Segmentasi pada plat nomor tersebut, kemudian setelah mendapatkan gambar plat nomor, dilakukan beberapa proses *preprocessing* sehingga plat nomor tersebut menjadi gambar hitam putih, kemudian dengan menggunakan EasyOCR dilakukan deteksi karakter pada plat nomor tersebut, hasil deteksi tersebut kemudian di urutkan dan dilakukan filtering sehingga menghasilkan hanya huruf dan angka yang sesuai dengan plat nomor.


# 1.4.1 Tampilan Antar Muka Halaman Predict



Gambar 1. 12 Tampilan Awal Halaman Predict



Gambar 1. 13 Tampilan Ketika Melakukan Prediksi



Gambar 1. 14 Tampilan Hasil Prediksi

## 1.4.2 Potongan Kode Program Halaman Predict

```
if selected = 'Predict':
  #title center
  st.markdown("<h1 style='text-align: center; color: White;'>ANPR Yolo5 &
EasyOCR</h1>", unsafe_allow_html=True)
  st.title('Predict with YOLOv5 & EasyOCR')
  anpr = ANPR()
  uploaded_file = st.file_uploader("Choose an image...", type=["jpg", "jpeg", "png"])
  if uploaded_file is not None:
    image = Image.open(uploaded_file)
    image_in = cv2.cvtColor(np.array(image), cv2.COLOR_RGB2BGR)
    col1, col2 = st.columns(2)
    with col1:
      st.image(image, caption="Uploaded Image", use_column_width=True)
      resized_image = None
      annotated_image = None
      st.subheader("Click to Predict with YOLOv5")
      button_pred = st.button("Predict")
    with col2:
      if button_pred:
         with st.spinner("Predicting..."):
           model_path = "best_V5.pt" # Replace this with your model's path
           resized_image, annotated_image, result_anpr =
anpr.predict_image(image_in, model_path=model_path)
         st.text_input("Hasil ANPR", value=result_anpr)
         st.success("Prediction complete!")
```

## 1.4.3 Potongan Kode Program Fungsi Predict

```
import streamlit as st
import cv2
import torch
import numpy as np
import easyocr
import re
@st.cache resource()
class ANPR:
  def __init__(self):
    self.device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
    print("Using Device:", self.device)
    self.model = None
  def load model(self, model path):
    self.model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', path=model_path,
force_reload=True)
  def Prep Hitam Putih(self,cropped image, label):
    if label == 'NP-Hitam':
      cropped_image = cv2.cvtColor(cropped_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #
Convert to grayscale
      st.image(cropped image, caption='Grayscale Image', use column width=True)
      st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil konversi gambar dari RGB ke
Grayscale. Konversi ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing
selanjutnya.")
      cropped_image = cv2.convertScaleAbs(cropped_image, alpha=0.85, beta=0.1) #
decrease contrast
      st.image(cropped_image, caption='Decrease Contrast Image',
use_column_width=True)
      st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil penurunan kontras dari gambar
yang telah dikonversi ke Grayscale. Penurunan kontras ini dilakukan untuk
mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")
      cropped_image = cv2.blur(cropped_image,(2,2)) # apply blur to image
      st.image(cropped_image, caption='Blur Image', use_column_width=True)
      st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil blur dari gambar yang telah
dikonversi ke Grayscale dan diturunkan kontrasnya. Blur ini dilakukan untuk
mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")
      cropped_image = cv2.bilateralFilter(cropped_image, d=4, sigmaColor=8,
sigmaSpace=12) # Bilateral filter for noise reduction
      st.image(cropped_image, caption='Bilateral Filter Image',
use_column_width=True)
      st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil bilateral filter dari gambar yang
telah dikonversi ke Grayscale, diturunkan kontrasnya, dan di blur. Bilateral filter ini
dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")
```

cropped\_image = cv2.threshold(cropped\_image, 10, 255,
cv2.THRESH\_BINARY\_INV | cv2.THRESH\_OTSU)[1] # apply binary treshold
inverse

st.image(cropped\_image, caption='Binary Treshold Inverse Image', use\_column\_width=True)

st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil binary treshold inverse dari gambar yang telah dikonversi ke Grayscale, diturunkan kontrasnya, di blur, dan di bilateral filter. Binary treshold inverse ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")

cropped\_image = cv2.bitwise\_not(cropped\_image) # Invert colors
 st.image(cropped\_image, caption='Invert Colors Image',
use\_column\_width=True)

st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil invert colors dari gambar yang telah dikonversi ke Grayscale, diturunkan kontrasnya, di blur, di bilateral filter, dan di binary treshold inverse. Invert colors ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")

 $cropped\_image = cropped\_image[0:cropped\_image.shape[0] - 10,\\ 0:cropped\_image.shape[1]] \# menghapus tanggal pajak$ 

elif label == 'NP-Putih':

cropped\_image = cv2.cvtColor(cropped\_image, cv2.COLOR\_BGR2GRAY) #
Convert to grayscale

st.image(cropped\_image, caption='Grayscale Image', use\_column\_width=True) st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil konversi gambar dari RGB ke Grayscale. Konversi ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")

cropped\_image = cv2.convertScaleAbs(cropped\_image, alpha=1.15, beta=0) #
Increase contrast

st.image(cropped\_image, caption='Increase Contrast Image', use\_column\_width=True)

st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil peningkatan kontras dari gambar yang telah dikonversi ke Grayscale. Peningkatan kontras ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")

cropped\_image = cv2.blur(cropped\_image,(2,2)) #apply blur to image
st.image(cropped\_image, caption='Blur Image', use\_column\_width=True)

st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil blur dari gambar yang telah dikonversi ke Grayscale dan ditingkatkan kontrasnya. Blur ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")

cropped\_image = cv2.bilateralFilter(cropped\_image, d=4, sigmaColor=8, sigmaSpace=12) # Bilateral filter for noise reduction

st.image(cropped\_image, caption='Bilateral Filter Image', use\_column\_width=True)

st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil bilateral filter dari gambar yang telah dikonversi ke Grayscale, ditingkatkan kontrasnya, dan di blur. Bilateral filter ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing selanjutnya.")

cropped\_image = cv2.threshold(cropped\_image, 10, 255,

```
cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU)[1] # apply binary treshold inverse
       st.image(cropped_image, caption='Binary Treshold Image',
use column width=True)
       st.write("Pada gambar diatas merupakan hasil binary treshold dari gambar
yang telah dikonversi ke Grayscale, ditingkatkan kontrasnya, di blur, dan di bilateral
filter. Binary treshold ini dilakukan untuk mempermudah proses preprocessing
selanjutnya.")
       cropped_image = cropped_image[0:cropped_image.shape[0] - 10,
0:cropped_image.shape[1]] #menghapus tanggal pajak
    else:
       print("Label Tidak Diketahui")
       return None
    # Display the resulting cropped image
    return cropped_image
  def read_text(self, result_image):
    reader = easyocr.Reader(['id'], gpu=True)
    results = reader.readtext(result_image)
    return results
  # Function to sort OCR results based on X-axis coordinates
  def sort_by_x_axis(self,results):
    return sorted(results, key=lambda x: x[0][0][0])
  # Sort OCR results by X-axis coordinates
  def filter_results(self, results):
    sorted_results = self.sort_by_x_axis(results)
    plate number = "
    for result in sorted_results:
       text = re.sub(r'[^A-Za-z0-9]', ", result[1]).upper() # Remove special characters
       # Condition to include shorter alpha sequences (<= 2 characters)
       if text.isalpha() and len(text.replace(" ", "")) <= 2:
         filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' ' else " for char in text]) + ' '
         plate_number += filter
       # Conditions for other types of sequences (digits, longer alpha sequences, etc.)
       elif len(text.replace(" ", "")) >= 4:
         filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' ' else " for char in text]) + ' '
         plate_number += filter
       elif text.isdigit() and len(plate_number.replace(" ", "")) <= 4:</pre>
         filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' ' else " for char in text]) + ' '
         plate_number += filter
       elif text.isalpha() and len(text.replace(" ", "")) <= 3:
         filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' 'else " for char in text]) + ' '
         nlata number 1- filter
```

#### 1.5 Halaman ANPR

Pada halaman ANPR ini pengguna dapat melakukan prediksi dan rekognisi plat nomor dengan menggunakan banyak file gambar sekaligus, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan deteksi terhadap banyak kendaraan.


Pada halaman ANPR ini sama seperti halaman Predict namun pada halaman ANPR ini tidak menampilkan secara detail proses deteksi dan proses rekognisi karakter yang dilaksanakan sehingga membuat tampilan yang lebih sederhana.

Lalu pada halaman ANPR ini pengguna dapat menyimpan hasil prediksi dalam bentuk file txt. Pada file tersebut akan berisi nama file gambar dan hasil prediksinya


# ## Upload image ## Database ## Training & Tooling ## Predict ## ANPR Yolo5 & EasyOCR ## ANPR for Multiple Images Upload images to purform ANPR on them. \*\*Coose Image(1) to purceas... ## Dreg and drop files here \*\*Description of the ANPR Control of the ANPR \*\*Predict All \*\*Predict All

## 1.5.1 Tampilan Antar Muka Halaman ANPR

Gambar 1. 15 Tampilan Awal Halaman ANPR



Gambar 1. 16 Tampilan Ketika Melakukan ANPR



Gambar 1. 17 Tampilan Hasil Prediksi ANPR

#### 1.5.2 Potongan Kode Program Halaman ANPR

```
if selected = 'ANPR':
  st.title('ANPR for Multiple Images')
  st.write('Upload images to perform ANPR on them.')
  model_path = "best_V5.pt" # Replace this with your model's path
  anpr_folder = ANPR_Folder()
  uploaded_files = st.file_uploader("Choose image(s) to process...", type=["jpg", "jpeg",
"png"], accept_multiple_files=True)
  if uploaded_files is not None:
    all_results = []
    if st.button("Predict All"):
       with st.spinner("Predicting..."):
         images_count = len(uploaded_files)
         images_per_row = 4
         rows_count = -(-images_count // images_per_row) # Ceiling division to get
the total number of rows
         for i in range(rows_count):
           cols = st.columns(images_per_row)
           for j in range(images_per_row):
             idx = i * images_per_row + j
             if idx < images count:
                uploaded_file = uploaded_files[idx]
                image = Image.open(uploaded_file)
                image = np.array(image)
                resized_image, result_text, class_label =
anpr_folder.predict_image(image, model_path) # Provide model_path
                all_results.append({'Image': uploaded_file.name, 'Prediction':
result_text})
                # Display uploaded image
                with cols[j]:
                  st.image(resized_image, caption=f"Uploaded Image {idx + 1}",
use_column_width=True)
       st.success("All images processed successfully!")
       # Save results to a text file
       results_text = ""
       for result in all results:
         results_text += f"Filename {result['Image']} => Prediction
{result['Prediction']}\n"
```

```
dt_now = dt.datetime.now().strftime("%d-%m-%Y_%H-%M")
st.download_button(label="Download Results", data=result_text,
file_name=f"results_{images_count}_{dt_now}.txt", mime="text/plain")
st.dataframe(all_results)
```

#### 1.5.3 Potongan Kode Program Fungsi ANPR

```
import streamlit as st
import cv2
import torch
import easyocr
import re
from io import BytesIO
@st.cache_resource()
class ANPR_Folder:
  def __init__(self):
    self.device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
    print("Using Device:", self.device)
    self.model = None
  def load_model(self, model_path):
    self.model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', path=model_path,
force reload=True)
  def Prep_Hitam_Putih(self,cropped_image, label):
    if label == 'NP-Hitam':
      cropped_image = cv2.cvtColor(cropped_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #
Convert to grayscale
      cropped_image = cv2.convertScaleAbs(cropped_image, alpha=0.85, beta=0.1) #
decrease contrast
      cropped_image = cv2.blur(cropped_image,(2,2)) # apply blur to image
      cropped_image = cv2.bilateralFilter(cropped_image, d=4, sigmaColor=8,
sigmaSpace=12) # Bilateral filter for noise reduction
      cropped_image = cv2.threshold(cropped_image, 10, 255,
cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1] # apply binary treshold
inverse
      cropped_image = cv2.bitwise_not(cropped_image) # Invert colors
      cropped_image = cropped_image[0:cropped_image.shape[0] - 10,
0:cropped_image.shape[1]] #menghapus tanggal pajak
```

```
else:
    print("Label Tidak Diketahui")
    return None
  # Display the resulting cropped image
  return cropped_image
def read_text(self, result_image):
  reader = easyocr.Reader(['id'], gpu=True)
  results = reader.readtext(result_image)
  return results
# Function to sort OCR results based on X-axis coordinates
def sort_by_x_axis(self,results):
  return sorted(results, key=lambda x: x[0][0][0])
# Sort OCR results by X-axis coordinates
def filter_results(self, results):
  sorted_results = self.sort_by_x_axis(results)
  plate number = "
  for result in sorted_results:
    text = re.sub(r'[^A-Za-z0-9]', ", result[1]).upper() # Remove special characters
    # Condition to include shorter alpha sequences (<= 2 characters)
    if text.isalpha() and len(text.replace(" ", "")) <= 2:
       filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' ' else " for char in text]) + ' '
       plate_number += filter
    # Conditions for other types of sequences (digits, longer alpha sequences, etc.)
    elif len(text.replace(" ", "")) >= 4:
       filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' ' else " for char in text]) + ' '
       plate_number += filter
    elif text.isdigit() and len(plate_number.replace(" ", """)) <= 4:
       filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' ' else " for char in text]) + ' '
       plate_number += filter
    elif text.isalpha() and len(text.replace(" ", "")) <= 3:
       filter = ".join([char if char.isalnum() or char == ' ' else " for char in text]) + ' '
       plate_number += filter
    else:
       continue
  plate_number = plate_number.upper().strip().replace(" ", "")
  plate_number = re.sub(r"([A-Z])([0-9])", r"\1 \2", plate_number)
  plate_number = re.sub(r''([0-9])([A-Z])'', r'' \setminus 1 \setminus 2'', plate_number)
  return plate_number
def predict_image(self, image, model_path=None):
  if model_path:
    self.load_model(model_path)
```


# Bagian 2

# Manual Penggunaan Sistem


# 2.1 Step by step Proses Pelatihan YoloV5

Langkah-langkah untuk melakukan pelatihan metode YoloV5 pada sistem yang dibuat adalah sebagai berikut.


1. Buka sistem hingga halaman beranda muncul.




2. Pilih menu "Setup Environment Local" terlebih dahulu untuk melakukan instalasi kebutuhan sistem secara local untuk mempersiapkan proses pengujian, lalu pilih menu "Open Collab"




3. Tunggu hingga halaman pelatihan muncul, setelah memilih "Open Collab", akan muncul halaman Google Collab yang berisi proses pelatihan.



4. Persiapkan data yang telah di anotasi sebelum menggunakan YoloV5, apabila telah melakukan anotasi maka masukan API dataset yang telah dilakukan anotasi tadi, dengan melakukan export data.




5. Setelah berhasil melalukan import dataset yang telah dilakukan anotasi, selanjutnya kita dapat mengubah *hyperparameter* dari metode YoloV5 seperti Epoch dan Batch, lalu jalankan program.




6. Setelah program berjalan, maka sistem akan memperlihatkan proses pelatihan, pada awal proses pelatihan akan memperlihatkan arsitektur YoloV5 kemudian memperlihatkan setiap epoch yang berjalan

```
** | Straining & Testing | Testing |
```

7. Proses pelatihan selesai ditandai dengan tampilnya grafik hasil pelatihan yang ada pada tensorboard, tensorboard ini akan menampilkan berbagai metriks sebagai parameter penilaian kita tentang seberapa bagus model kita.



8. Setelah menjalankan tensorboard, kita akan menjalankan proses testing pada setiap gambar test, ketika menjalankan proses testing akan menampilkan seperti berikut.



9. Pengguna dapat melihat contoh hasil deteksi plat nomor, hasil deteksi ini memperlihatkan kualitas model yang dihasilkan




10. Setelah melihat model yang dihasilkan, pengguna dapat mengunduh bobot yang dihasilkan oleh YoloV5 untuk dimasukan ke dalam sistem.



# 2.2 Step by step Proses Pengujian Deteksi Plat Nomor (Satu File)

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian YoloV5 dan EasyOCR pada sistem yang dibuat adalah sebagai berikut.


 Buka sistem hingga halaman beranda muncul. Jangan lupa ubah file Best\_V5.pt dengan hasil training kalian yang berada pada lokasi file sistem ini.



2. Pilih menu "Predict" pada bagian atas (menu nomor 4), dan tunggu hingga halaman predict muncul.



3. Tekan tombol "Browse Files", dan pilih file gambar yang akan di upload.




4. Setelah gambar terpilih sistem akan menampilkan gambar tersebut, kemudian tekan tombol "Predict" untuk melakukan deteksi plat nomor dan prediksi karakter




5. Setelah tombol "Predict" dipilih maka akan muncul hasil prediksi dari deteksi plat nomor menggunakan YoloV5




6. Kemudian sistem memperlihatkan setiap proses yang dilakukan kemudian akan memberikan hasil pengenalan karakter menggunakan EasyOCR.



7. Setelah berhasil melakukan pengenalan karakter sistem akan memberikan tampilan prediksi plat nomor dan pengenalan karakter, kemudian menampilkan hasil pengenalan karakter.




8. Pengguna dapat mengembalikan halaman pengujian ini kembali bersih seperti pada langkah ke-1 dengan meng-klik tombol "X" (kotak merah).




# 2.3 Step by step Proses Pengujian Deteksi Plat Nomor (Multiple File)

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian jaringan pada sistem yang dibuat adalah sebagai berikut.


 Buka sistem hingga halaman beranda muncul. Jangan lupa ubah file Best V5.pt dengan hasil training kalian.




2. Pilih menu "ANPR" pada bagian atas (menu nomor 5), dan tunggu hingga halaman predict muncul.



3. Tekan tombol "Browse Filse", dan pilih beberapa file yang akan dilakukan deteksi plat dan pengenalan karakter.



4. Tekan tombol "Predict All" (kotak merah) untuk melakukan prediksi plat nomor dan pengenalan karakter pada setiap gambar yang telah di upload.




5. Jika tombol "Predict All" sudah dipilih maka sistem akan melakukan prediksi plat nomor dan pengenalan karakter pada setiap gambar.



6. Setelah sistem berhasil melakukan prediksi plat nomor dan pengenalan karakter, maka akan muncul tabel hasil pengenalan karakter, dan terdapat tombol "Download Results".



7. Setelah proses pengujian selesai, maka hasil pengujian akan tampil di bagian bawah dalam bentuk table, namun kita dapat mengunduh hasil pengujian tersebut dalam bentuk file txt.



# 2.4 Step by step Proses Instalasi Program

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian jaringan pada sistem yang dibuat adalah sebagai berikut.

- Clone / unduh file program pada laman Github berikut:
   <a href="https://github.com/FahriPutra00/ANPR-Yolo5-EasyOCR-Streamlit">https://github.com/FahriPutra00/ANPR-Yolo5-EasyOCR-Streamlit</a>
- Lakukan Instalasi Conda dan Jalankan CommandPromt pada PyTorch\_Cuda.Txt

```
conda create -n ANPR-Py python=3.10
conda activate ANPR-Py
conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.8 cudnn=8.8.0
pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu118
pip3 install streamlit
pip3 install streamlit_option_menu
pip3 install easyocr
```

- 3. Import image\_dataset.sql ke DBMS seperti MySQL dan PostGreSQL
- 4. Untuk menjalankan program menggunaakan virtual environment yang telah dibuat tadi

streamlit run main.py